Microsoft Windows XP Implémentation de Microsoft Windows XP

Essentiel de préparation à la certification 70-270

Par : ALET Yann NEDJIMI Brahim THOBOIS Loïc



23, rue Château Landon 75010 – PARIS http://www.supinfo.com





Microso

Professional

Réussir un examen de certification Microsoft (MCP)

Cet article est un recueil de méthodes vous permettant d'optimiser vos chances et votre temps lors du passage d'un MCP

- Introduction

Le passage des MCP pour le cursus Windows 2000 a bien évolué depuis les versions Windows NT 4. En effet, à l'époque, les examens étaient axés sur la théorie plutôt que sur la pratique et il suffisait de suivre les MOC pour que l'examen devienne abordable. Dorénavant, cela ne suffit plus et les connaissances acquises au niveau pratique lors des formations sont aussi importantes que la théorie.

- Préparation à l'examen

La meilleur méthode pour se préparer à un examen est de mettre en pratique les différentes technologies en réalisant des travaux pratiques portant dessus et en lisant des documents comme les essentiels du laboratoire (http://www.laboratoire-microsoft.org/mcp/).

Afin de réaliser ces travaux pratiques dans les meilleurs conditions, nous vous recommandons l'utilisation du logicielVMwarequi permet de mettre en place un certain nombre de cas pratiques (mise en place d'un RAID) sansnécessairementdisposerdumatérielrequis.

Nous vous conseillons de passer les examens en anglais afin d'éviter tout problème lié à la traduction, de plus vous aurez un score souvent inférieur à réaliser avec une durée allongée pour l'examen.

- L'inscription à l'examen

Afin de passer l'examen il est nécessaire de s'inscrire dans un centre de tests agréé VUE (Pourquoi pas celui de <u>Supinfo</u>: 01.53.35.97.20 - Vous en profiteriez pour découvrir le Laboratoire Microsoft dont nous serions heureux de vous faire une présentation).

Ensuite il faudra apporter 2 pièces d'identités et arriver 15 minutes avant l'heure de l'examen. Le prix des examens est fixé à 140€ depuis le début de cette année.

- L'examen

Les examens Microsoft durent entre 2 et 4 heures et il faut obtenir entre 55% et 75% de bonnes réponses selon l'examen. Le nombre de questions varie entre 40 et 60.

De manière générale, ne vous préoccupez pas trop du temps, la meilleure méthode pour réussir son examen est de réaliser un premier passage rapide dans lequel vous allez répondre aux question les plus faciles pour vous faire une idée globale du niveau du test (cela permet de se rassurer sur ses capacités à le réussir).

Ensuite vous allez réaliser un second passage afin de vous attarder plus longuement sur chacune des questions qui vous posent problème.

N'oubliez pas d'user voir d'abuser de l'option *review* quitte à ce que presque toutes les questions soient marquées.

- Les questions

Plusieurs méthodes sont possibles pour traiter une question. En voici une très efficace qui a fait ses preuves.

La première étape sera de lire les réponses en premier, puis lire la question. Ceci va vous permettre de vous faire une idée sur le type d'informations à récupérer dans la question.

Une fois la questions lue, faites attention aux indications du type "*Best Choices*" ou "*with the least administrative effort*" qui vous indiquerons le type de la réponse à donner (voir même dans certains cas, le nombre de réponses à sélectionner).

Ensuite, n'essayez pas de déterminer tout de suite la ou les bonnes réponses mais éliminez plutôt les réponses impossibles. Il sera alors plus facile de déterminer la réponse correcte.

- Le review

Ce document est la propriété du Laboratoire Supinfo des technologies Microsoft (http://www.laboratoire-microsoft.org)



Il s'agit d'un élément indispensable à la réussite d'un examen MCP. En effet, il permet de marquer un certain nombre de questions afin de les revoir une fois le premier passage des questions effectué. Lorsque vous passez un examen et que vous cliquez sur *End Exam* sur la dernière question de votre série, vous allez obtenir une liste de l'ensemble des questions avec, à coté de chacune d'entre elle, une case cochée ou non vous indiquant si la question a été marquée pour le *review*.

A ce moment, vous avez la possibilité de vérifier une dernière fois les questions qui vous posent problème avec l'option de les réunir manuellement par thèmes pour pouvoir comparer les réponses et ainsi définir la réponse optimale.

- Le résultat et les goodies

Une fois le *review* passé, le résultat n'est pas affiché directement mais une page semblable à celle du *review* apparaît vous permettant de faire des remarques sur les questions (suite au marquage lors de l'examen).

Ensuite le résultat de votre examen apparaît avec uniquement un *Success* ou un *Failed*. Dorénavant il ne sera plus possible de visualiser votre score dans le détail pour des problèmes liés au NDA (*Non Disclosure Agreement*).

Une fois votre examen réussi, vous allez recevoir un paquet contenant une carte, un pin's et un diplôme. Sur votre carte sera indiqué votre numéro MCPID, qui vous servira à accéder au site réservé aux MCP et il permettra de faciliter vos futurs passages en ne communiquant que votre numéro.

Constant areas 2000	Microsoft Certified
JOHANN BORLO	· · · · ·
	Tanana an
Microsoft	19 4070 2%

eruncate o	Executions
	Microsoft Cettinin
	n construction Research Construct Productions

- Les cursus MCAD, MCSD, MCSA, MCSE et MCDBA

L'obtention de plusieurs MCP peut faire évoluer votre titre au sein des cursus de certification Microsoft.

Ainsi, trois familles de cursus de certification s'offrent à vous :

- Le cursus Administrateur/Consultant Système qui comprend deux niveaux : le MCSA (4 certifications) et le MCSE (7 certifications). Les certifications de base de ce cursus sont orientées autour de Microsoft Windows 2000/.NET.

- Le cursus Administrateur/Consultant en bases de données qui comprend un seul niveau : le MCDBA (5 certifications) incluant les certifications sur Windows 2000/.NET et sur SQL Serveur 2000.

- Le cursus Développeur, qui comprend deux niveaux : le MCAD et le MCSD. Les certifications nécessaires sont orientées langages ou produits de développements.



Table des Matières :

Modu	ile 1 Installation de Microsoft Windows XP Professionnel	6
1 t c	Planification de l'installation de Microsoft Windows XP Professionnel a) Vérification de la configuration système b) Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle c) Identification des options de partitionnement c) Choix du système de fichier approprié : FAT, FAT32, NTFS	6 6 6 6 7
2	Installation de Windows XP Professionnel à partir d'un CD-ROM	
3	Installation de Windows XP Professionnel par le biais d'un réseau	
4	Mise à niveau vers Windows XP Professionnel	
5	Transfert des paramètres et des fichiers d'utilisateurs à l'aide de l'outil USMT	
6	Activation de Windows XP Professionnel	
Modu	le 2 Automatisation de l'installation de Windows XP Professionnel	10
1	Présentation de l'automatisation de l'installation de Windows XP Professionnel	10
2	Création de fichiers de réponses	10
3	Création d'un fichier UDF	10
4	Exécution d'une installation automatisée de Windows XP Professionnel	11
5	Présentation de la création et du déploiement d'une image	
6	Service d'installation à distance	12
Modu	le 3 Configuration du matériel sur un ordinateur exécutant Windows XP Professionnel	13
1	Installation et configuration de périphériques matériels	13
2	Utilisation des pilotes	13
3	Résolution des problèmes liés aux périphériques matériels	
Modu	le 4 Gestion des disques	15
1	Utilisation de l'outil gestion des disques	15
2	Utilisation des disques de base	16
3	Utilisation des disques dynamiques	16
4	Préparation de disques lors d'une mise à niveau vers Windows XP Professionnel	17
5	Gestion des disques	
6	Utilisation du défragmenteur de disque	
Modu	le 5 Configuration et gestion des systèmes de fichiers	19
1	Utilisation des systèmes de fichiers	19
נ ו	a) Fiabilité	19
C	c) Gestion améliorée de la croissance de stockage	19
C	d) Prise en charge de taille de volume supérieur	
2	Gestion de la compression des données	20
3	Sécurisation de données à l'aide du système EFS	20
Modu	ale 6 Résolution des problèmes liés au processus d'amorçage et au système	21
1	Contrôle des paramètres système au cours du processus d'amorçage	21
2	Modification du comportement au démarrage à l'aide du fichier Boot.ini	21





Module 1 Installation de Microsoft Windows XP Professionnel

1 Planification de l'installation de Microsoft Windows XP Professionnel

La première étape à réaliser avant d'entreprendre l'installation de Microsoft Windows XP Professionnel est la planification de déploiement de celui-ci. En effet, une bonne planification permet une installation efficace et permet d'éviter nombre d'erreurs. Il va donc être nécessaire de vérifier si un certain nombre de périphériques ou de logiciels sont opérationnels avec le nouveau système.

a) Vérification de la configuration système

Il faut commencer par s'assurer que l'ordinateur sur lequel vous vous apprêtez à installer Microsoft Windows XP Professionnel dispose au moins de la configuration minimale requise pour ce système d'exploitation. Voici un tableau qui vous présente les configurations minimale et recommandée pour l'installation de Microsoft Windows XP :

Composants Configuration minimale		Configuration recommandée
Processeur (deux processeurs maximum)	Pentium 2 233 Mhz ou équivalent	Pentium 2 300 Mhz ou équivalent
Mémoire vive (4 Go maximum)	64 Mo	128 Mo
Espace disque dur	2 Go (plus 650 Mo si l'installation se fait par réseau)	2 Go d'espace libre sur le disque dur
Taille de la partition	1,5 Go	2 Go
Espace maximal du disque dur sur une partition	2 То	2 То

b) Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle

Il faut ensuite vérifier que votre matériel est compatible avec Microsoft Windows XP. Pour cela, vous avez deux solutions : utiliser la liste de compatibilité matérielle (HCL) ou générer un rapport de compatibilité.

- La liste HCL :

Vous pouvez obtenir la HCL (Hardware Compatibility List) soit en ouvrant le fichier « **HCL.txt** » qui se trouve dans le dossier « Support » de votre CD-ROM de Microsoft Windows XP, ou bien en vous rendant sur le site de Microsoft à l'adresse suivante : **http://www.microsoft.com/hcl** pour obtenir la dernière version de la liste.

- Le rapport de compatibilité

Il est obtenu en lançant la commande **winnt32 /checkupgradeonly**. Ce rapport vous renseignera sur une éventuelle incompatibilité entre Windows XP, et un composant votre ordinateur.

N'oubliez pas de vérifier également, dans le cadre d'une migration vers Windows XP, si les logiciels installés sur l'ancien OS seront compatibles avec Windows XP.

c) Identification des options de partitionnement

Il est possible de créer à partir d'un seul disque dur, des partitions qui se présenterons comme des disques durs à part entière. Comme précisé plus haut, il est impératif de prévoir au moins 1,5 Go pour l'installation de Windows XP Professionnel. En fonction de l'état du disque hôte, et des partitions qui s'y trouvent, le menu d'installation de Windows XP Professionnel peut proposer les choix ci-dessous :



- Création d'une partition sur un disque non partitionné
- Création d'une nouvelle partition sur un disque déjà partitionné
- Installation sur une partition existante
- Suppression d'une partition

d) Choix du système de fichiers approprié : FAT, FAT32, NTFS

Windows XP Professionnel supporte trois systèmes de fichiers : FAT, FAT32, et NTFS. Le système de fichiers FAT est le plus ancien : il n'offre aucune gestion des systèmes de compression et de sécurité. Par contre, il est compatible avec toutes les versions Windows ou de MS-DOS.

Le système de fichiers FAT 32 est une version plus élaborée qui gère mieux l'espace disque que FAT. Cependant, il ne permet toujours pas la compression, et l'application de sécurités sur les fichiers. Il est compatible avec tous les OS Microsoft excepté Windows 95 ou DOS 6.22 et ses versions antérieures.

NTFS possède tous les avantages de FAT 32 tout en permettant la gestion de la compression et de la sécurité. C'est la raison pour laquelle ce système de fichiers constitue le meilleur choix lors de l'installation de Windows XP Pro. Il faut cependant noter que seuls Windows NT, 2000 et XP le reconnaissent. Il est donc déconseillé de choisir ce système en cas de multiboot avec Windows 95, 98 ou Me.

2 Installation de Windows XP Professionnel à partir d'un CD-ROM

L'installation de Windows XP Professionnel à partir du CD-ROM se fait en trois phases :

Pendant la première phase, après que l'utilisateur ai lu et accepté le contrat de licence le programme d'installation copie sur le disque dur le programme qui vous assistera pendant le processus d'installation de Windows XP Professionnel. C'est également pendant cette phase qu'il sera demandé à l'utilisateur de partitionner son disque et de choisir le système de fichiers qui sera utilisé.

Pendant la deuxième phase, l'utilisateur devra dans un premier temps modifier les paramètres régionaux si nécessaire (type d'affichage pour la date et l'heure, etc..), puis il devra taper son nom et celui de son entreprise (facultatif). Ensuite l'utilisateur devra saisir la clé produit fournie avec le CD-ROM d'installation. Il lui faudra aussi entrer le nom de l'ordinateur ainsi que le mot de passe du compte administrateur qu'il est fortement conseillé de définir pour des raisons de sécurité évidentes. Enfin, il faudra sélectionner les paramètres de date, heure et fuseau horaire.

Viens enfin le moment de paramétrer les composants réseau. Il s'agira essentiellement dans cette phase de l'installation de déterminer si nous voulons paramétrer manuellement la configuration réseau de l'ordinateur, ou si un serveur DHCP présent sur le réseau s'en chargera. Il faudra également indiquer si l'ordinateur fera partie d'un groupe de travail ou d'un domaine. Après avoir défini ces paramètres, l'ordinateur redémarre sous Windows XP Professionnel. L'installation est maintenant terminée.

3 Installation de Windows XP Professionnel par le biais d'un réseau

Il n'y a pas de différence au niveau du contenu du processus d'installation entre une installation par le biais d'un réseau ou d'un CD-ROM. La seule différence est la manière dont l'ordinateur va pouvoir lancer le processus d'installation.

Afin de rendre l'installation via le réseau possible, il faut tout d'abord réserver au moins 650 MO (2 Go recommandés) d'espace libre sur le disque dur. Ensuite, il faut créer un disque client qui comporte un client réseau permettant à l'ordinateur de contacter le serveur sur lequel se trouvent les fichiers d'installation de Windows XP Professionnel. Une fois connecté au serveur, si un OS est déjà installé sur la machine (Windows 95, 2000, NT, ...), il suffit de lancer la commande **winnt32.exe** et si on lance l'installation depuis MS-DOS on utilisera la commande **winnt.exe**. La suite de l'installation est à ce stade identique à celle réalisé à partir d'un CD-ROM.



Il est également possible de faire une mise à jour de votre version de Windows actuelle vers Windows XP. Cependant, seuls les systèmes suivants peuvent être mis à jour directement :

- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me

Laboratoire 🔿

Microso

- Microsoft Windows NT4 SP5
- Microsoft Windows 2000 Professionnel

Windows 95 et NT4 avec une version du Service Pack antérieure à la 5 nécessitent une mise à jour (respectivement vers Windows 98 et Windows NT 4 SP5).

Après avoir préparé votre machine à la mise à niveau vers Windows XP (analyse de la compatibilité matérielle et logicielle, antivirus, sauvegardes de fichiers, ...), il est possible de lancer le menu d'installation de Windows XP Professionnel qui propose deux types de mise à niveau : « Recommandée », et « Personnalisée ».

La première met automatiquement à jour votre système d'exploitation et conserve les paramètres existants.

Par contre la mise à niveau personnalisée permet également de choisir la partition sur laquelle sera effectuée la mise à jour, le dossier d'installation, les options linguistiques et également le système de fichiers à utiliser.

Le reste du processus d'installation est ensuite identique à celui décrit lors de l'installation via le CD-ROM à partir de la deuxième phase.

Ger II est important de noter que si l'utilisateur souhaite effectuer une configuration à double amorçage, il est impératif d'installer Windows XP en dernier.

5 Transfert des paramètres et des fichiers d'utilisateurs à l'aide de l'outil USMT

Il est possible, grâce à l'outil USMT (User State Migration Tool), de sauvegarder les paramètres d'un compte utilisateur ainsi que ses fichiers personnels afin de réinjecter ces informations dans le nouveau système d'exploitation. Ceci permet à l'utilisateur peu familier au nouvel OS de retrouver son environnement de travail, lui permettant ainsi une adaptation plus facile. Voici un tableau présentant les fichiers sauvegardés par défaut grâce à l'outil USMT :

Paramètres	Contenue des dossiers
Option d'accessibilité	Bureau
Propriétés d'affichage	Favoris
Polices	Mes documents
Imprimantes réseau et lecteurs mappés	Mes images
Microsoft Office	
Microsoft Outlook	
Microsoft Word	
Paramètres du navigateur et du courrier	
Options des dossiers et de la barre des tâches	
Options de la souris et du clavier	
Paramètres régionaux	
Microsoft Excel	
Courrier et contact stockés	
Microsoft PowerPoint	

Les fichiers ayant les extensions suivantes sont également sauvegardé dans le nouveau dossier **Mes documents** : « ch3, ppt, csv, pre, dif, rqy, doc, rtf, dot, scd, txt, wpd, wri, pps, xls, etc... ».



Il existe deux méthodes pour effectuer ce transfert : via l'assistant FAST (Files And Settings Transfer), ou via les outils scanstate et loadstate.

Pour effectuer le transfert grâce à l'assistant FAST, il faut que l'un des ordinateurs soit équipé de Windows XP Professionnel, ou que l'utilisateur dispose du CD-ROM d'installation de Windows XP Professionnel afin de copier l'outil directement à partir du CD-ROM vers une disquette vierge. Ceci va permettre à l'ancien système d'exécuter l'assistant.

Il faut ensuite lancer l'assistant sur les deux machines, et configurer leur rôle respectif (utilisateur migrant ou cible), et stocker les fichiers à sauvegarder sur un media accessible par les deux ordinateurs (réseau, ou disque amovible par exemple).

Il est important de noter que seules les informations de l'utilisateur logué seront enregistrées pendant ce processus.

Il est plus intéressant d'utiliser les commandes **scanstate** et **loadstate** dans le cadre d'une installation massive car nous pouvons envisager l'utilisation de script ou de fichiers batch. La première commande permet de sauvegarder les paramètres de l'utilisateur logué, et la seconde, de restaurer ces informations sur la machine cible.

6 Activation de Windows XP Professionnel

Il s'agit là d'une mesure anti-piratage qui est intégré à Windows XP Professionnel et Office XP, et qui équipera tous les nouveaux produits Microsoft. Après l'installation de Windows XP Professionnel, il sera demandé à l'utilisateur d'activer cet OS. Trois solutions s'offre alors à lui :

- Activer Windows XP Professionnel via Internet
- Activer Windows XP Professionnel par téléphone
- Ne pas activer Windows XP Professionnel (cas dans lequel l'utilisation de l'OS sera possible pendant 30 jours uniquement).



Module 2

Automatisation de l'installation de Windows XP Professionnel

1 Présentation de l'automatisation de l'installation de Windows XP Professionnel

Dans le cadre d'une installation de Windows XP Professionnel sur un nombre important de machines, il est préférable d'utiliser le processus d'automatisation d'installation. Cela se fait grâce à deux fichiers :

- Fichier de réponse
- Fichier UDF

Le premier fichier stocke toutes les informations qui seront communes aux installations (Domaine, options régionales, etc...)

Le second fichier va lui stocker les informations spécifiques à chaque ordinateur (nom de l'ordinateur, configuration TCP/IP, etc...)

Il faudra ensuite lancer l'installation en indiquant l'emplacement réseau de ces deux fichiers. Aucune intervention de la part de l'utilisateur ne sera ainsi requise pendant le processus d'installation.

a) Création de fichiers de réponses

La solution la plus simple pour créer ces fichiers de réponse est l'utilisation de l'Assistant Gestionnaire de l'installation de Windows. Voici cependant la syntaxe de ces fichiers, ce qui permettra à l'administrateur de les créer ou de les modifier manuellement :

[Section]	
Clé=valeur	

[*Section*] représente la catégorie des paramètres qui suivent *Clé* représente le paramètre *Valeur* représente la valeur de ce paramètre

Pour activer automatiquement Windows XP Professionnel, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante :

[Unattend]
AutoActivate=yes

Un assistant est disponible sur le CD-ROM d'installation de Windows XP Professionnel dans le fichier \Support\Tools\Deploy.cab. Celui-ci va permettre de générer le fichier de réponse plus facilement par le biais d'une interface graphique.

En l'exécutant, l'administrateur pourra définir un grand nombre de paramètres comme par exemple le degré d'interaction avec l'utilisateur pendant l'installation. Il aura le choix entre une installation entièrement automatisée, ou laisser l'utilisateur s'occuper d'une partie de l'installation. Ensuite, il pourra définir tous les autres paramètres requis pendant l'installation (Réseau, Fuseau horaire, affichage, noms des machines du réseau, etc..).

À la fin du processus, l'assistant demande à l'administrateur l'emplacement où ce dernier souhaite sauvegarder le fichier de réponse Unattend.txt.

b) Création d'un fichier UDF

Comme nous l'avons dit précédemment, les fichiers UDF servent à personnaliser les machines exécutant une installation automatisée. Ils permettent de remplacer ou d'ajouter des paramètres au fichier de réponses en vue de personnaliser celui-ci pour chaque machine.



L'assistant gestionnaire de l'installation de Windows ne crée un fichier UDF que si plusieurs noms d'ordinateurs ont été saisis dans la liste des machines effectuant l'installation.

Les fichiers UDF sont séparés en deux sections. La première section définit la liste des noms disponibles pour les ordinateurs, la seconde définit la liste des paramètres à personnaliser pour l'installation de chacun des ordinateurs.

Voici un exemple :

[UniqueIDs] ComputerID1=UserData, Network ComputerID2=UserData, Display

Dans cet exemple, deux noms d'ordinateurs sont réservés : *ComputerID1*, et *ComputerID2*. Le fichier annonce ensuite que les paramètres *Userdata* et *Network* de *ComputerID1* ainsi que les paramètres *UserData* et *Display* de *ComputerID2* seront modifiés dans la deuxième section du fichier UDF.

Dans cette deuxième section, les paramètres annoncés plus haut sont initialisés avec la syntaxe suivante :

[ComputerID1 :UserData] FullName= "ALET Yann" JoinDomain= "Domaine1"

[ComputerID2 :UserData] FullName= "Loïc Thobois" BitsPerPel=32 Xresolution=1280 YResolution=1024 Vrefresh=75

2 Exécution d'une installation automatisée de Windows XP Professionnel

Une fois le fichier de réponses généré, il peut être utilisé de plusieurs façons.

Dans le cas d'une installation initialisée en démarrant sur le CD-ROM de Windows XP Professionnel, il faudra renommer le fichier de réponses unattend.txt et le copier sur une disquette que l'on insérera dans le lecteur au début de l'installation.

La section Data du fichier réponse devra également être définie comme décris ci-dessous :

[Data] AutoPartition=1 MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes"

Le fichier UDF devra être présent sous le nom \$Unique\$.udf

Si l'utilisateur préfère lancer manuellement l'installation en ligne de commande MS-DOS en tenant compte du fichier de réponses, il doit rajouter à la commande *winnt.exe* servant à lancer l'installation de Windows XP Professionnel le commutateur suivant :

/u : fichier_réponses

Et enfin dans le cas d'une mise à jour vers Windows XP Professionnel, l'utilisateur doit rajouter le commutateur ayant la forme suivante à la commande *winnt32* :

/unattend: fichier_réponses



En ce qui concerne le fichier UDF, c'est exactement le même principe; le commutateur annonçant la présence d'un fichier UDF est le suivant :

/udf :identificateur_pc,[fichier_UDF]

Identificateur_pc étant l'identifiant représentant l'ordinateur sur lequel on installe Windows XP.

3 Présentation de la création et du déploiement d'une image

Cette méthode consiste à installer un système d'exploitation sur une machine de référence ainsi que toutes les applications qui devront être déployées. Une fois l'ordinateur prêt, c'est-à-dire complètement configuré avec les applications nécessaires, une image du disque dur (c'est-à-dire une sauvegarde) est faite grâce à un outil tiers (PowerQuest Image Pro ou Norton Ghost par exemple) puis est restaurée sur l'ensemble des machines du réseau. L'avantage de cette méthode par rapport à la première est de pouvoir déployer un OS qui possède déjà tous les logiciels qui seront employés par les utilisateurs.

Afin que les utilisateurs puissent hériter des propriétés de l'environnement (bureau, favoris, ...) défini sur le profil administrateur, il sera nécessaire de copier ce profil dans le profil par défaut avant de créer l'image. Cette opération peut être réalisée via les **Propriétés** du Poste de travail, dans l'onglet **Avancé**, puis **Profils utilisateurs** en utilisant la commande **Copier dans** que l'on pointera vers le dossier *Default User*.

Une fois l'image prête, il faut maintenant dépersonnaliser la machine de référence grâce à la commande suivante : sysprep.exe – quiet

Il est possible de créer un fichier de réponse (sysprep.inf) grâce au gestionnaire d'installation de Windows afin de réduire la quantité d'informations de configuration que l'utilisateur devra entrer lors du redémarrage. La procédure est similaire à celle décrite précédemment sauf que cette fois ci, il faudra sélectionner une installation Sysprep.

Ceci aura pour effet de supprimer du disque dur toutes les informations spécifiques à la machine comme son nom ou son SID afin d'éviter des problèmes de conflit pendant la phase de déploiement.

Une fois le processus terminé, la phase de clonage du disque dur peut commencer. L'image du disque dur peut être faite à partir d'une application tierce. Il s'agira donc de suivre les instructions relatives à la création de cette image, ainsi que celles relatives à son déploiement.

4 Service d'installation à distance

Le service RIS (Remote Installation Service) est un service de déploiement intégré à Active Directory permettant de déployer Windows XP Professionnel sans intervention de l'utilisateur.

Ce service peut être utilisé sans pour autant savoir où se trouve l'image du système. Pour lancer le processus d'installation, il suffit de taper F12 au démarrage des ordinateurs équipés de cartes réseaux compatibles PXE (pouvant démarrer à partir du réseau).

Pour les machines n'étant pas équipées d'une carte réseau à la norme PXE, il suffit de créer une disquette de démarrage en exécutant **rbfg.exe** situé dans **Sytem32\Reminst**.

Trois services doivent être présents sur le réseau en plus du service RIS pour envisager cette méthode de déploiement :

- Service DHCP (pour attribuer des adresses IP aux ordinateurs clients)
- Service DNS (pour localiser les serveurs)
- Serveur exécutant Active Directory (pour localiser le serveur RIS)

Module 3

Configuration du matériel sur un ordinateur exécutant Windows XP Professionnel

1 Installation et configuration de périphériques matériels

Avant de débuter l'installation d'un nouveau périphérique sous Windows XP Professionnel, il est impératif de vérifier que celui-ci se trouve bien dans la dernière version de la HCL (Hardware Compatibility List).

S'il s'agit d'un périphérique Plug-and-Play, l'installation sera facilitée car Windows XP le détectera automatiquement, l'installera et le configurera.

Dans le cas d'un périphérique non Plug-and-Play, celui-ci nécessitera un pilote fourni par le fabriquant, qu'il faudra fournir à Windows XP Professionnel pendant la procédure d'installation.

Il est également important de noter qu'il faut disposer des droits d'administrateur pour installer un nouveau périphérique (sauf pour l'installation d'une imprimante locale).

Il est possible de visualiser la liste des périphériques qui sont installés sur Windows XP Professionnel grâce au gestionnaire de périphériques. Cet outil est accessible en faisant un clic droit sur le poste de travail, puis en sélectionnant Propriétés / Gestionnaire de périphériques.

A partir du gestionnaire de périphériques, il est possible de supprimer, désactiver, mettre à jour tous les périphériques. Il suffit pour cela de faire un clic droit sur le périphérique en question, puis de faire son choix dans le menu contextuel qui apparaît.

Le plus souvent, les imprimantes étant des périphériques Plug-and-Play, leur installation est automatique dès leur connexion. Cependant, il est possible d'exécuter cette opération manuellement (si par exemple l'utilisateur désire utiliser un autre pilote que celui fournit par Microsoft). Pour se faire, il suffit d'ouvrir le panneau de configuration, puis de cliquer sur **Imprimante et autres périphériques**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**. Ensuite sous tâches d'impression, il faut cliquer sur **Ajouter une imprimante** et suivre les instructions.

2 Utilisation des pilotes

Laboratoire

Un pilote est un logiciel qui va permettre la communication entre Windows XP et un périphérique. Il existe deux types de pilotes : les pilotes signés, et les pilotes non signés.

Un pilote signé signifie qu'il a été testé et certifié 100% compatible avec l'OS sur lequel il est censé fonctionner. Microsoft recommande donc d'utiliser ce type de pilotes pour ses systèmes d'exploitation.

Un pilote non signé n'a pas été testé et certifié 100% compatible avec l'OS sur lequel il est censé fonctionner. Cependant cela ne signifie pas qu'il fonctionne mal.

Ceci étant, il est possible de définir la réaction de Windows XP en fonction du type de pilote que l'on tente d'installer.

L'utilisateur a le choix entre 3 solutions quand le pilote n'est pas signé :

- **Ignorer** Force l'installation du pilote sans demander d'approbation.
- Avertir Demande à l'utilisateur de choisir la marche à suivre à chaque fois
- Bloquer Ne jamais installer de pilotes logiciels non signés

On peut sélectionner l'une de ces trois options en allant dans les **Propriétés** du **Poste de travail**, puis en cliquant sur l'onglet **Matériel**, et enfin sur **Signature du pilote**.

L'outil **sigverif.exe** permet d'effectuer une vérification des pilotes installés sur le système.

Une mise à jour automatique des pilotes installés sur la machine peut être réalisée à l'aide de l'outil Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com).



Si la mise à jour d'un pilote entraîne un dysfonctionnement du périphérique ou du système, il est toujours possible de revenir à la version précédente du pilote qui était installé. Cette option est disponible via le Gestionnaire de périphériques.

3 Résolution des problèmes liés aux périphériques matériels

Il se peut que l'utilisateur rencontre des problèmes de stabilité avec son système. S'il s'avère qu'un pilote est responsable de ce problème, plusieurs solutions sont envisageables :

- Mettre à jour le pilote
- Revenir à une version antérieure du pilote
- Désactiver le pilote
- Supprimer le pilote
- Modifier des paramètres de ressource

Ces solutions doivent être envisagées dans des cas bien particuliers. Afin de savoir quelle option choisir, le **Gestionnaire de périphériques** se révèle être d'une très grande utilité.

En effet, quand un périphérique rencontre un conflit, l'icône représentant un point d'exclamation sur fond jaune vient se placer juste à coté du périphérique. Si ce dernier ne fonctionne pas, c'est une croix sur fond rouge qui apparaît.

Dans le premier cas, il peut s'agir d'un conflit entre deux périphériques qui utilisent la même adresse physique, ou **irq**. Dans ce cas, il faudrait modifier des paramètres de ressource, désactiver ou supprimer un des deux pilotes pour permettre à l'autre de fonctionner correctement.

Dans l'autre cas, il se peut que les pilotes aient mal été installés. Il faudrait donc essayer de mettre à jour le pilote, ou revenir à une version antérieure.

🖳 Gestionnaire de périphériques 📃 🔍
Eichier Action Affichage ?
$\leftarrow \rightarrow \blacksquare \textcircled{2}$
SPEEDY_GONZALES Cartes graphiques Cartes réseau Cartes ATA/ATAPI IDE Contrôleurs ATA/ATAPI IDE Contrôleurs audio, vidéo et jeu Contrôleurs de bus USB Contrôleurs SCSI et RAID Contrôleurs de CD-ROM/DVD-ROM Cartes de disque Car



Module 4 Gestion des disques

1 Utilisation de l'outil gestion des disques

Cet outil permet à l'utilisateur de gérer l'ensemble des disques amovible ou non de son ordinateur (paramétrage, diagnostic et correction de problèmes). Il se présente sous deux formes : MMC, ou ligne de commande.

La version MMC (Microsoft Management Console) est accessible en faisant un clic droit sur le **Poste de travail**, puis en choisissant l'option **Gérer** puis **Gestion des disques**.

Les disques sont représentés dans cette fenêtre de deux façons : mode liste (en haut) ou mode graphique (en bas).

Les disques respectent une nomenclature bien définie :

Ainsi le premier disque dur s'appellera **Disque Dur 0** et le premier lecteur CD-ROM s'appellera **CD-ROM 0**, le chiffre 0 étant l'indice du disque en question. Ainsi, par exemple, le 3^{ème} disque dur sera appellera Disque 2.



La version ligne de commande de cet outil peut être appelée dans l'invite en tapant la commande **Diskpart**. Elle permettra de créer des scripts de gestion des disques.

Les fonctionnalités sont exactement les mêmes que celles disponibles dans la version graphique. Il n'est cependant pas possible de formater le disque grâce à cet outil, pour le faire, il faudra sortir de ce programme, et taper la commande **format c :** pour formater le disque C par exemple. Notez que la commande **help** permet d'obtenir une liste complète des commandes accessibles dans **Diskpart**.



2 Utilisation des disques de base

L'appellation disque de base représente le mode gestion par défaut des disques. Il permet la création de deux types de partition : **Principale** et **Etendue**.

Les partitions principales (qui peuvent être au nombre maximal de 4 sur un même disque) sont celles qui sont amorçables. Les OS doivent impérativement se trouver sur ce type de partition, faute de quoi ils ne pourront démarrer.

Une partition étendue constitue un espace non alloué du disque. Afin de pouvoir exploiter cet espace, il faut au préalable y créer un ou plusieurs lecteur(s) logique(s). Cette partition permet d'outrepasser la limite des 4 partitions que l'on peut créer.

3 Utilisation des disques dynamiques

Les disques dynamiques offrent de nombreux avantages par rapport aux disques de base. Il est par exemple possible d'étendre un volume sur plusieurs disques dynamiques, afin de créer un volume unique réunissant l'espace disponible sur plusieurs disques.

Il est également possible de redimensionner les tailles des volumes d'un disque dynamique à la volée sans avoir à redémarrer l'ordinateur, ni même avoir à déconnecter les clients travaillant sur le volume.

Mais les disques dynamiques présentent toutefois des contraintes. Il n'est pas possible de réaliser un double amorçage sur des disques dynamiques, et ce, même si les deux systèmes d'exploitation reconnaissent ce type de disque. De plus, les disques amovibles, connectés en USB ou par interface IEEE ne peuvent être transformés en disques dynamiques. C'est également le cas des disques d'ordinateurs portables.

Il faut également noter qu'un espace minimum de 1Mo pour la base de données des disques dynamiques est requis.

La conversion d'un disque de base en disque dynamique est extrêmement simple : cela se fait via la console Gestion des disques, ou via l'utilitaire diskpart.exe. Il s'agit de sélectionner le disque à convertir, de faire un clic droit dessus, et de choisir l'option **Convertir en disque dynamique**. L'opération inverse requiert que tous les volumes présents sur le disque dynamique soient supprimés avant de procéder à la conversion.

Il est possible de créer 3 types de volumes avec des disques dynamiques sous Windows XP :

- Volume simple
- Volume agrégé par bande
- Volume fractionné

Dans le premier cas, seul un disque est converti en dynamique et l'intégralité de son espace est utilisé comme un disque de base classique.

Avec des volumes agrégés par bandes, le volume est créé sur plusieurs disques dynamiques. Les données sont réparties de manière équitable sur chacun des volumes, ce qui a pour avantage d'améliorer les performances d'écriture. Cependant, étant donné que les données sont réparties sur tous les disques, si l'un deux est défaillant, l'intégralité des données est perdue.

Enfin, avec le système de volume fractionné, là encore plusieurs disques dynamiques sont requis, cependant la méthode de remplissage est différente. En effet, les données sont dans un premier temps écrites sur le premier disque, puis une fois ce dernier rempli, les données vont continuer à être stockées sur le suivant et ainsi de suite. Comme le système de volume agrégé par bandes, si l'un des disques connais une défaillance, l'intégralité des données est perdue.

L'avantage de ce type de volume est de pouvoir être étendu tant que de l'espace est disponible sur l'un des disques.

Quand vous déplacez un disque dynamique vers un nouvel ordinateur, ce dernier le traite comme un disque étranger. En effet, la base de données du disque déplacé ne correspond pas encore à la base de données des disques dynamiques de l'ordinateur.



Afin de la faire correspondre, il est nécessaire de sélectionner l'option **Importer des disques étrangers**. Cette option met à jour la base de données du disque déplacé avec la base de données des disques existante.

Enfin, il faut savoir que les disques dynamiques ne sont pas reconnus par les versions antérieures à Windows 2000, ni par les systèmes Linux ou UNIX.

4 Préparation de disques lors d'une mise à niveau vers Windows XP Professionnel

Windows XP Professionnel prend uniquement en charge les volumes fractionnés et agrégés par bandes sur des disques dynamiques. Lors d'une mise à niveau de Windows NT ou Windows 2000 Professionnel vers Windows XP Professionnel, vous devez donc sauvegarder toutes les données avant de mettre à niveau le système d'exploitation, puis les replacer sur les disques dynamiques.

5 Gestion des disques

Le gestionnaire de disques permet d'autres opérations comme éditer l'étiquette (le nom) d'un volume, visionner les espaces utilisé et disponible, activer la compression de lecteur (seulement si le disque est au format NTFS) ou encore indexer un lecteur, ce qui permettra d'augmenter la vitesse de recherche de fichiers sur ce lecteur. Afin d'avoir accès à toutes ces options, il suffit d'entrer dans le menu **Propriété** d'un disque.

Si un disque est marqué absent ou déconnecté, alors qu'il est bien présent, la première chose à faire est de tenter de le réactiver grâce à l'option prévue à cet effet.

Il est également possible de créer un point de montage. Ceci permet de faire pointer un répertoire vide d'un volume local vers un autre volume local, ce qui permet d'accroître virtuellement l'espace d'un disque. Cependant, pour que cette opération soit envisageable, le volume qui hébergera le montage devra être formaté au format NTFS, alors que le volume monté pourra être soit en NTFS, FAT ou FAT32. Voici les étapes à suivre pour monter un volume :

- Identifiez le dossier vide d'une partition ou d'un volume NTFS pour votre point de montage
- Cliquez avec le bouton droit sur le volume à monter, puis sur Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès
- Cliquez Ajouter
- Cliquez sur Montez dans le dossier NTFS suivant
- Sélectionnez le dossier, et validez avec OK.

Ajouter une lettre de lecteur ou un chemin d'accès	<u>? ×</u>
Ajouter une nouvelle lettre de lecteur ou de chemin d'accès	: pour H: (BIG
C ≜ttribuer la lettre de lecteur suivante :	H
• Monter dans le dossier NTFS vide suivant :	
C:\Temp	Pa <u>r</u> courir
ОК	Annuler

6 Utilisation du défragmenteur de disque

Windows essaie d'écrire les fichiers de manière contiguë sur le disque dur. S'il n'y arrive pas, les fichiers sont fragmentés ce qui au fil du temps réduit les performances du système à cause des temps d'accès disque de plus en plus longs. Ce phénomène s'accentue beaucoup plus en cas de suppression fréquente de fichiers sur le disque. Afin de retrouver des performances optimales, il est possible, grâce au défragmenteur de disque (toujours disponible dans le Gestionnaire de Disques) de réorganiser l'espace de votre disque dur. Une analyse des volumes permet



également de savoir si une défragmentation est réellement nécessaire ; en effet, une défragmentation peut durer plusieurs heures en fonction de la taille du volume à défragmenter.



Module 5 Configuration et gestion des systèmes de fichiers

1 Utilisation des systèmes de fichiers

La description des formats reconnus par Windows a déjà été faite dans le Module 1. Voici cependant un tableau récapitulatif des compatibilités entre format des volumes et les systèmes d'exploitation :

Système d'exploitation	Prise en charge du système de fichiers NTFS	Prise en charge du système de fichiers FAT32	Prise en charge du système de fichiers FAT
Windows XP Professionnel	Oui	Oui	Oui
Windows 2000 Professionnel	Oui	Oui	Oui
Windows NT Workstation 4.0	Oui	Non	Oui
Windows 95 OSR 2, Windows 98, et Windows Me	Non	Oui	Oui
Windows 95 (avant OSR2)	Non	Non	Oui
MS-DOS	Non	Non	Oui

Il faut cependant noter que le système de fichiers NTFS est le plus intéressant si l'ordinateur est équipé de Windows XP Professionnel ou Windows 2000 Professionnel, et ce, pour quatre raisons :

a) Fiabilité

En cas de cluster défectueux au démarrage, le système de fichiers NTFS remappe dynamiquement les clusters incriminés vers des clusters intact, tout en marquant les défectueux pour éviter leur utilisation ultérieure.

b) Sécurité renforcée

Cet option permettra non seulement de crypter les données mais également de gérer les autorisations d'accès afin d'éviter l'accès par un utilisateur non autorisé.

c) Gestion améliorée de la croissance de stockage

Il est possible de définir un quota de disque afin de restreindre la quantité d'espace utilisable par un utilisateur, mais aussi de créer de l'espace disque supplémentaire en compressant les fichiers, en étendant ou en montant des volumes.

d) Prise en charge de taille de volume supérieure

Etant donné que le système de fichiers NTFS utilise des clusters de 4 Ko (au lieu des 16 Ko utilisés par la FAT 32), on évite le gaspillage d'espace sur le disque, ce qui permet une gestion de disque jusqu'à 32 exaoctets.

Il est possible de convertir un disque du format FAT vers NTFS sans perte de données. Cependant, l'opération inverse n'est pas possible (sauf en cas de formatage). Pour effectuer cette conversion, deux outils sont à la disposition de l'administrateur :

- L'outil gestion de disque

- La commande convert à partir de l'invite MS-DOS : Convert x : /fs :NTFS (où x désigne la lettre du lecteur à convertir).



2 Gestion de la compression des données

La compression des données est une option qui permet d'utiliser moins d'espace sur un volume au format NTFS.

L'utilisation de la compression des données affecte tout de même les performances lors de l'accès à ces données. Il vaut donc mieux envisager cette option que si aucune autre alternative n'est possible. Il faut également noter que les dossiers et les fichiers se compressent indépendamment. Cela signifie qu'un dossier peut être compressé sans que les fichiers qu'il contient le soient pour autant, et vice versa (l'attribut de compression au niveau des dossiers permettant uniquement de spécifier l'attribut dont vont hériter les fichiers qui vont y être copiés). Pour que la compression des dossiers affecte également les fichiers qu'il contient, le dossier doit être compressé avant d'y placer les fichiers. Enfin, notez qu'en cas de copie d'un fichier compressé, ce dernier est dans un premier temps décompressé, puis copié dans le dossier de destination, et enfin compressé à nouveau. Il faut donc s'assurer que le volume de destination possède suffisamment d'espace libre pour accueillir le fichier décompressé.

Ci-dessous, le tableau récapitulant le traitement de l'état de compression d'un fichier ou d'un dossier :

	Même lecteur	Lecteur d'origine et de destination différents
Copie	Les fichiers et dossiers héritent de leur état	Les fichiers et dossiers héritent de leur état
	de compression	de compression
Déplacement	Les fichiers et dossiers conservent leur état	Les fichiers et dossiers héritent de leur état
	de compression	de compression

G II n'est pas possible de compresser un fichier ou un dossier crypté.

3 Sécurisation de données à l'aide du système EFS

Le cryptage des fichiers est une opération très utile dans le cadre d'une organisation devant être sécurisée. En effet, la gestion des autorisations ne permet pas une sécurité maximum ; si un utilisateur mal veillant réussi à récupérer le média sur lequel se trouvent les données auxquelles il n'a normalement pas accès sur le réseau, il peut cependant brancher ce disque dur sur un autre OS où il est administrateur et ensuite avoir accès à l'intégralité des informations, ces dernières n'étant plus protégés par le système d'authentification du domaine. Le cryptage des données évite que ce genre de situation puisse se produire.

Quand un utilisateur crypte un fichier ou un dossier, le système stocke le fichier en question sous une forme cryptée, et le décrypte quand l'utilisateur veut y accéder à nouveau. Ceci se fait de façon totalement transparente pour l'utilisateur, alors que l'utilisateur non autorisé se verra l'accès refusé, et ce, même en procédant de la manière décrite ci-dessus.

Il faut cependant noter que les données ne sont pas cryptées quand elles circulent sur le réseau. Il faut donc penser à activer IPSec et WebDAV pour permettre un cryptage des données lors de leurs transports sur le réseau.

Un agent de récupération doit être configuré afin de pouvoir récupérer les fichiers cryptés dans le cas, par exemple, du départ d'un employé ou de la perte de sa clé de décryptage.

Pour crypter un dossier : dans la boite de dialogue Propriétés pour le dossier, cliquer sur l'onglet Général, ensuite, cliquer sur le bouton Avancé et sélectionner la case à cocher « Crypter le contenu pour sécuriser les données ». Le dossier n'est pas crypté, mais les fichiers qui y seront placés seront cryptés. Décocher la case si vous souhaitez que les fichiers ne soient plus cryptés.

Module 6

Résolution des problèmes liés au processus d'amorçage et au système

1 Contrôle des paramètres système au cours du processus d'amorçage

Windows XP professionnel fournit deux types de configuration pour démarrer un ordinateur : la configuration par défaut, et la dernière bonne configuration connue.

Les informations relatives à ces deux configurations sont stockées dans la base de Registre dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYTEM\CurrentControlSet et HKEY_LOCAL_MACHINE\SYTEM\LastKnowGood.

Lors de l'ouverture de session, la configuration en cours de Windows est systématiquement sauvegardée en tant que dernière bonne configuration connue.

Ces options de démarrage sont accessibles en tapant sur la touche F8 au démarrage de l'ordinateur au menu de sélection du système d'exploitation. Voici un tableau indiquant les cas où il faut ou non utiliser la dernière bonne configuration connue :

Cas	Dernière bonne configuration connue
Après installation d'un nouveau pilote Windows XP Professionnel ne répond plus	Oui
Désactivation accidentelle d'un pilote de périphérique essentiel	Oui
Problème non lié à des changements de configuration de Windows XP Professionnel	Non
Après une ouverture de session	Non
Pannes matérielles, fichiers manquants ou endommagés.	Non

2 Modification du comportement au démarrage à l'aide du fichier Boot.ini

Le fichier Boot.ini se compose de deux sections :

Laboratoire

- [boot loader] qui contient le timeout et l'emplacement de l'OS à lancer par défaut.
- [operating systems] qui contient l'emplacement de l'ensemble des OS installés sur l'ordinateur.

Les emplacements des OS sont indiqués grâce à des chemins ARC (Advanced RISC Computing). Cette notation permet d'indiquer la ou les partitions sur lesquelles le(s) système(s) résident. Le tableau suivant contient une description de chaque élément du chemin de nom.

Convention	Description				
Scsi(x)	Spécifie un contrôleur SCSI sur lequel le BIOS SCSI n'est pas actif. La variable x représente un chiffre qui indique l'ordre de chargement du contrôleur. La numérotation du contrôleur commence à 0.				
Multi(x)Spécifie n'importe quel contrôleur qui n'utilise pas la convention SCSI(x), définie ce tableau. La variable x représente un chiffre qui indique l'ordre de chargemen contrôleur. La numérotation du contrôleur commence à 0.					
Disk(y) L'identificateur SCSI. Pour multi, la valeur y pour Disk (y) est toujours 0. Pour SCSI, identifie le disque sur lequel le système d'exploitation réside. La numérotatio commence à 0.					
Rdisk(z)	Le numéro qui identifie le disque sur lequel le système d'exploitation réside lorsque multi identifie le contrôleur. La numérotation commence à 0.				
Partition(a)	Spécifie la partition sur laquelle le système d'exploitation réside. La numérotation commence à 1.				

Voici un exemple de fichier boot.ini:

[boot loader]



timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro"

Ce fichier décrit un ordinateur qui utilise Windows XP Professionnel comme OS par défaut. Cet OS se trouve sur une interface non SCSI, sur le premier disque, sur la partition 1.

3 Utilisation des options d'amorçage avancées pour résoudre les problèmes de démarrage

Le mode sans échec est le mode de diagnostic le plus souvent utilisé pour résoudre des problèmes de démarrage du système. Il permet de lancer Windows avec un nombre minimum de pilotes nécessaires. Ainsi, si l'installation d'un nouveau logiciel empêche Windows de démarrer normalement, il est toujours possible de lancer ce dernier en mode sans échec, et à partir de là, modifier le paramètre du logiciel qui pose problème, ou tout simplement le supprimer. Ce mode, est accessible en tapant sur la touche F8 au démarrage de l'ordinateur, au niveau de la sélection de l'OS à lancer.

4 Utilisation de la console de récupération pour démarrer l'ordinateur

La console de récupération peut être utilisée dans le cas où les deux solutions proposées précédemment ne fonctionnent pas. Il faut cependant avoir le mot de passe administrateur de la machine pour pouvoir l'utiliser. Cette console permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Démarrer et arrêter de services
- Reconfigurer les services qui empêchent l'ordinateur de démarrer correctement
- Formater les lecteurs sur un disque dur
- Lire et écrire des données sur un disque formaté en FAT ou NTFS
- Réparer le système en copiant un fichier à partir d'une disquette ou d'un CD-ROM
- Autres tâches d'administration

L'installation de la console de récupération se fait à partir du CD-ROM d'installation de Windows XP. Tapez la commande ci-dessous à partir de l'invite de commande en basculant sur le lecteur CD-ROM (d : par exemple): D:\i386\winnt32.exe /cmdcons

Il est également possible de lancer la console de récupération en bootant avec le CD-ROM d'installation de Windows XP, et en tapant r au menu « Bienvenue ! » du CD.

Ensuite pour lancer la console de récupération à partir du menu, choisissez l'OS à démarrer, puis sélectionnez l'installation à récupérer, et enfin entrez le mot de passe administrateur. Utilisez ensuite la commande **help** pour obtenir la liste des commandes accessibles.

5 Restauration d'un état antérieur d'un ordinateur

L'outil restauration du système est un nouvel outil fourni avec Windows XP Professionnel. Il permet d'enregistrer la configuration actuelle de Windows, et de restaurer cette configuration ultérieurement en cas de mauvaise manipulation, ou de mauvais paramétrage de Windows entraînant un dysfonctionnement de l'OS.

Les points de restauration correspondent donc aux sauvegardes de la configuration effectuée. Ces points de restauration sont effectués par Windows régulièrement, mais également après des évènements significatifs, comme par exemple après l'installation d'un logiciel. Il est cependant conseillé d'effectuer un point de sauvegarde manuellement avant un changement important de la configuration.

Cet outil est disponible dans le menu suivant : Démarrer>Programmes>Accessoires>Outils systèmes> Restauration du système.





A ce niveau, deux solutions s'offrent à l'utilisateur, Créer ou Charger un point de restauration.

Sélectionnez un point de restauration Le calendrier suivant affiche en gras toutes les dates qui ont des points de restauration disponibles. La liste affiche les points de restauration qui sont disponibles à la date sélectionnée Des types possibles de restauration sont : Des points de vérification système (restauration planifiée des points crées par votre ordinateur), des points de restauration manuelle (points de restauration crées par vous), et des points de restauration d'installation (points de restauration automatique crées quand certains programmes sont installés). 1, Sur ce calendrier, cliquez sur une date en 2. Sur cette liste, cliquez sur un point de gras. restauration. octobre 2002 dimanche 20 octobre 2002 Jun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 00:48:01 Point de vérification système s 10 11 12 9 16 14 15 17 18 19 20 23 25 21 22 24 28 2 28 29 30 31

Ce document est la propriété du Laboratoire Supinfo des technologies Microsoft (http://www.laboratoire-microsoft.org)



Module 7

Configuration de l'environnement du bureau

1 Configuration des paramètres des bureaux des utilisateurs

Les propriétés d'affichage, qui sont accessibles via un clic droit sur le bureau puis **Propriétés**, permettent de modifier l'aspect visuel du bureau, y compris l'arrière-plan, les icônes, les polices de caractères, et les thèmes.

Dans l'onglet **Web**, il est possible d'afficher sur le bureau le contenu de pages Web, ou un ensemble d'autres éléments appelés *Eléments de bureau*.

L'économiseur d'écran peut être configuré avec un mot de passe, cas dans lequel l'utilisateur devra taper le mot de passe une fois l'économiseur lancé pour revenir sous Windows.

Dans l'onglet Apparence, les options Effets et Avancé permettent respectivement de configurer les effets visuels des menus et des fenêtres, et de configurer la couleur des fenêtres, le bureau et d'autres éléments, comme les bordures et les barres de titres.

L'onglet Paramètres permet de régler la résolution de l'écran, la profondeur des couleurs ainsi que la fréquence du moniteur.

L'assistant d'accessibilité a été développé afin d'améliorer le confort des personnes souffrant d'un handicap leur empêchant d'utiliser correctement le système avec les paramètres par défaut. Grâce à cet outil (disponible dans la section accessibilité des Accessoires), il est possible de configurer les options suivantes :

Les options régionales (date, heure, langue, devise,etc...) peuvent être modifiées via l'outil portant le même nom, disponible dans le panneau de configuration.

Options d'accessibilité Objet		
Touches filtres	Permet d'ajuster la réponse du clavier.	
Touche rémanente	Permet de simuler l'appui de plusieurs touches avec une seule.	
Touche bascule	Emet un son en cas d'appui sur des touches de verrouillage.	
Sons Texte	Avertissement visuel des sons systèmes.	
Sons visuels	Indique aux programmes d'afficher des légendes correspondant aux mots et aux sons.	
Touches sourisPermet de contrôler la souris avec le clavier.		
Touche séries Permet d'utiliser d'autres types de dispositifs de saisie que le clavier et la souris.		
Contraste élevé	Renforce le contraste de l'écran.	
Loupe	Crée une fenêtre distincte qui grossit une partie de l'écran.	

2 Personnalisation de l'environnement de bureau

Il est possible d'éditer le menu démarrer d'un utilisateur particulier ou de tous les utilisateurs en même temps en créant des raccourcis respectivement dans les dossiers **Documents and settings\ « nom de l'utilisateur »\Bureau** ou **Documents and Settings\All users\Bureau**. Le contenu du dossier All users étant visible par l'ensemble des utilisateurs utilisant la machine.

La barre des tâches peut elle aussi être personnalisée. En faisant un clic droit dessus, puis en cliquant sur **Propriétés**, il est possible de paramétrer la barre des tâches, le menu rapide, ainsi que la zone de notification.

Le dossier **Mes documents** permet aux utilisateurs de stocker leurs données personnelles. Les options de ce dossier sont accessibles en faisant un clic droit sur l'icône **Mes documents** et en affichant ses propriétés. Il est alors possible d'effectuer les taches suivantes :

- Changer l'emplacement du dossier Mes documents

- Personnaliser des attributs du dossier (Archivage, Indexation, Compression, et cryptage)



- Personnaliser les propriétés de partage et de sécurité

3 Configuration des paramètres système

Afin d'améliorer les performances, l'utilisateur peut être amené à modifier les variables d'environnement (emplacement des fichiers temporaires par exemple), la configuration du fichier d'échange ainsi que les paramètres de démarrage et de récupération. Ces options sont accessibles via l'onglet **Avancé** de l'option **Système** se trouvant dans le panneau de configuration.

Dans la configuration des paramètres de démarrage et de récupération, plusieurs actions peuvent être définies en cas d'arrêt imprévu du système d'exploitation :

Action	Définition		
Ecrire un événement dans le	Enregistre la source de l'erreur d'arrêt dans le journal système.		
journal système			
Envoyer une alerte	Envoie un message d'alerte à l'administrateur.		
d'administration			
Redémarrer	Redémarre l'ordinateur dans le cadre de la procédure de récupération.		
automatiquement			
Ecrire des informations de déboguage	 Un fichier de vidage peut être créé en cas d'arrêt de Windows XP. Ce fichier pourra ensuite être envoyé aux ingénieurs du support technique de Microsoft affin d'être interprété et définir la source du problème. Il existe 3 types de fichiers vidage : Image mémoire partielle : Enregistre le minimum d'informations pouvant être utiles. Il faut prévoir dans ce cas au moins 2Mo pour le fichier de vidage. Image mémoire du noyau : Enregistre seulement la mémoire du noyau. Il faut prévoir dans ce cas de 50 à 800 Mo pour le fichier de vidage. Image mémoire complète : Enregistre la totalité de la mémoire système quand l'ordinateur s'arrête inopinément. Il faut prévoir dans ce cas un fichier aussi volumineux que la quantité de RAM présente sur l'ordinateur plus 1MO supplémentaire. 		
Remplacer tous les fichiers existants	Le fichier Memory.dmp est systématiquement remplacé en cas d'arrêt du système.		

Afin d'interpréter le fichier de vidage, deux outils sont à la disposition de l'utilisateur :

- **Dumpchk** : Converti le fichier hexadécimal en texte pour que ce dernier puisse être lu.
- **Dumpexm** : Affiche le contenu du fichier.

4 Description de l'influence des profils d'utilisateur et des stratégies de groupe sur la personnalisation du bureau

Les profils d'utilisateur regroupent l'ensemble des informations relatives à la personnalisation du bureau des utilisateurs. Il existe quatre types de profil :

- **Profil utilisateur par défaut :** C'est le profil de base de tous les autres profils. Il est copié pour créer le profil d'un nouvel utilisateur.
- **Profil d'utilisateur local :** Il s'agit d'une copie du profil par défaut modifié par la personnalisation de l'environnement de travail de l'utilisateur de ce profil.
- Profil d'utilisateur itinérant : Il s'agit du même type de profil que celui cité précédemment à la différence qu'il est stocké sur un serveur du réseau, et permet par conséquent à l'utilisateur de retrouver son profil quelque soit l'ordinateur membre du domaine, sur lequel le profil itinérant est configuré.



- **Profil d'utilisateur obligatoire :** Il s'agit du même type de profil que celui cité précédemment à la différence qu'il n'enregistrera pas les modifications sur le serveur. Pour rendre un profil itinérant obligatoire, il suffit de changer l'extension du fichier ntuser.dat en ntuser.man.

La personnalisation de l'environnement de travail des utilisateurs à distance est possible via **Active Directory** en utilisant des **Stratégies de groupe**. Celles-ci permettent de définir à distance et pour chaque utilisateur les paramètres suivants :

- Les paramètres de bureau de l'utilisateur
- Les variables d'environnement
- Les paramètres système
- L'accès limité aux fichiers, dossiers et paramètres système dans Windows XP Professionnel.

En cas de conflit entre une stratégie de groupe et les paramètres d'un profil local, c'est la stratégie de groupe qui prévaut.

5 Utilisation de l'assistance à distance

L'assistance à distance permet à un utilisateur peu expérimenté de demander une aide à un autre utilisateur qui va prendre à distance le contrôle de la machine afin d'effectuer une réparation. Ceci se fait sous la forme d'une invitation que l'on peu lancer à partir de Microsoft MSN Messenger Service, ou par messagerie électronique, dans la section Aide et support de Windows XP Professionnel.

Quand l'assistance à distance a été établie, chaque participant voit une seule console d'assistance à distance, ainsi qu'une zone de dialogue ou l'utilisateur et l'assistant peuvent communiquer. Les contrôles de l'assistant à distance permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Prendre le contrôle/Libérer le contrôle
- Envoyer un fichier
- Commencer à parler
- Paramétrer le son et la console
- Déconnecter

Pour lancer l'assistance à distance cliquez sur Démarrer> Aide et support > Assistance à distance.

La fenêtre de correspondance avec l'assistant se présente sous cette forme ci-contre :





Module 8

Configuration de l'adressage TCP/IP et de la résolution de noms

1 Configuration d'adresses IP

Il existe deux façons de s'attribuer une adresse IP sous Windows XP Professionnel : automatiquement via un Serveur DHCP, ou manuellement.

Le serveur DHCP est un serveur se trouvant sur le réseau qui fournira à toutes les machines qui y sont connectées, et paramétrer pour obtenir une adresse IP automatiquement, une adresse IP, ainsi que toute la configuration IP configuré sur le serveur DHCP (DNS, passerelle par défaut, etc...).

Il est possible, mais cependant non recommandé dans une structure complexe, de configurer manuellement l'adresse IP d'une machine. Ceci se paramètre en cliquant successivement sur **Démarrer>Paramètres>Connexion** réseau>Connexion au réseau local/Propriétés>Protocole TCP>IP>Propriété.

L'utilisateur peut être amené à entrer également un masque de sous réseau, ainsi que l'adresse de la passerelle. Le masque de sous réseau servant à savoir si la machine avec laquelle l'ordinateur veut communiquer se trouve sur le même sous réseau (section du réseau où l'on se trouve). Si ce n'est pas le cas, l'information sera transférée à la passerelle.

Une nouvelle option a été intégrée à Windows XP au niveau de la configuration IP. II est en effet désormais possible de définir une configuration IP si le serveur DHCP est injoignable. Cette option peut être défini dans l'onglet **Configuration alternative** des propriétés TCP/IP.

2 Résolution des problèmes liés aux adresses IP

Plusieurs utilitaires sont à la disposition de l'utilisateur afin de lui permettre de trouver l'origine d'un problème sur le réseau :

Commande	Utilité		
Arp	Adress Resolution Protocol : Converti une adresse IP en adresse MAC (Media Access Control)		
Hostname	Affiche le nom d'hôte de l'ordinateur.		
Inconfig	Affiche toutes informations concernant la configuration IP de la machine. Pour plus de détails,		
ipcomig	rajoutez le commutateur /all .		
ping	Permet de tester la connectivité entre deux ordinateurs.		
	Envoie des paquets à chaque routeurs installés sur le chemin d'une destination finale pendant		
pathping	une durée donné, puis calcule des résultats en fonction du retour des paquets issu de chaque		
-	tronçon.		
tracort	Affiche la liste des routeurs IP utilisés pour acheminé des paquets de votre ordinateur à une		
tracert	destination donnée.		

Voila le résultat de la commande **ipconfig /all** sur un ordinateur :



Les commandes **ipconfig /release** et **ipconfig/renew** permettent respectivement de libérer toutes les baux DHCP de la carte réseau de l'ordinateur, et de renouveler les baux DHCP de la carte réseau de l'ordinateur.

3 Détermination des méthodes de résolution de noms TCP/IP

La résolution de nom est un processus qui permet de faire la correspondance entre une adresse IP et un nom d'hôte ou NetBios. Il existe deux méthodes de résolution de noms : WINS et DNS.

Globalement, il n'y a pas de grande différence entre un nom d'hôte et un nom NetBios si ce n'est que le premier type est plus récent que le second, et bénéficie par conséquent d'une plus grande flexibilité.

Les correspondances entre noms et adresse IP sont stockées dans des fichier HOSTS et LMHOSTS géré respectivement par des serveurs DNS et WINS. Notez que les fichiers HOSTS stockent les correspondances avec les noms d'hôtes, et les LMHOSTS la correspondance avec les noms NetBios.

Le fichier HOSTS un fichier texte qui contient des mappages adresse IP/Nom d'hôte. Voici les caractéristiques des fichiers HOSTS :

- Une adresse unique pour un ou plusieurs noms d'hôtes
- Doit être présent sur chaque ordinateur.

Laboratoire 🤿

- L'utilitaire ping utilise ce fichier pour faire de la résolution.
- Peut également résoudre des noms NetBios
- Peut être modifier avec n'importe qu'elle éditeur de texte.
- Se trouve dans le dossier : %systemroot%\system32\drivers\etc

Le fichier LMHOSTS contient des mappages adresse IP/nom NetBios.

Une partie de ce fichier est préchargée en mémoire et constitue le cache de noms NetBios. Voici certaines de ses caractéristiques :

- Il résout des noms NetBios utilisé dans Windows NT et d'autres applications NetBios
- Chaque entrée consiste en un nom NetBios accompagné de l'adresse IP correspondante.
- Chaque ordinateur possède son propre fichier. Sur Windows XP Professionnel, le fichier LMHOSTS possède l'extension .sam (pour sample ou exemple). L'utilisateur doit supprimer cette extension pour que le fichier LMHOST soit reconnu en tant que tel.





La méthode de résolution de nom à adopter dépend du contexte dans lequel l'utilisateur se trouve. Si il est membre d'un domaine, ou a besoin de communiquer par le biais d'Internet, un serveur DNS est nécessaire. Par contre s'il est membre d'un domaine NT 4.0 ou antérieur et/ou utilise des applications qui requièrent la résolution de noms NetBios, un serveur WINS s'impose.

Le processus de résolution de noms d'hôtes se fait dans un ordre bien particulier. Voici ci-dessous le déroulement dans l'ordre d'une requête de résolution de nom :

- L'ordinateur A tente d'accéder à l'ordinateur B en utilisant son nom d'hôte.
- Vérification que le nom d'hôte ne correspond pas à celui de l'ordinateur A.
- Vérification que le nom ne figure pas dans le cache des noms DNS
- Consultation du fichier HOSTS
- Envoie de la requête au serveur DNS
- Consultation du cache NetBios
- Consultation du serveur WINS
- Diffusion générale sur le réseau
- Consultation du fichier LMHOSTS
- Un message d'erreur est renvoyé à l'ordinateur A.

Et voici maintenant le processus de résolution de nom NetBios :

- L'ordinateur A tente d'accéder à l'ordinateur B en utilisant son nom d'hôte.
- Consultation du cache de noms NetBios
- Consultation du serveur WINS
- Diffusion générale sur le réseau
- Consultation du fichier LMHOSTS
- Consultation du fichier HOSTS
- Consultation du serveur DNS
- Un message d'erreur est renvoyé à l'ordinateur A.

4 Configuration d'un client DNS et WINS

Dans le cadre de l'intégration d'une machine à un réseau, il peut être utile de spécifier un nom d'hôte, de domaine et des noms spécifiques à des connexions. Tous ceci est paramétrable dans l'onglet *Nom de l'ordinateur* dans la fenêtre des *Propriété systèmes*.

Il peut être également utile d'entrer plusieurs serveur DNS dans la configuration IP des clients afin d'augmenter la fiabilité. En effet le second serveur DNS peut être sollicité si le premier devient indisponible.

La page **Paramètres TCP/IP avancés** vous permet de spécifier les serveurs DNS qui seront interrogés pour la résolution de noms. Quand plusieurs serveurs DNS sont spécifiés, le processus de résolution de noms d'hôtes reste le même ; cependant, l'interrogation porte sur plusieurs serveurs au lieu d'un.

L'outil **nslookup** accessible depuis l'invite de commande permet d'interroger le serveur DNS. En l'exécutant, il est par conséquent possible de savoir si le serveur DNS fonctionne correctement. En tapant **nslookup** à partir de l'invite de commande, le serveur DNS devrait réagir en renvoyant son nom et son adresse IP. Il est également possible de retrouver l'adresse IP d'un hôte à partir de son nom via cet outil, pour ce faire, il suffit de rajouter à la suite de la commande **nslookup** le nom de la l'ordinateur dont on veut l'adresse.

Le service WINS va permettre de faciliter la résolution de noms NetBIOS en adresse IP et réciproquement.

Un réseau qui ne sera pas équipé de serveur WINS verra ces clients utiliser le broadcast pour faire de la résolution de nom. Une fois le service WINS installé, celui-ci va centralisé les informations de résolution ce qui va permettre aux clients WINS une résolution beaucoup plus efficace.



Pour que le service WINS fonctionne correctement sur un réseau, chaque client doit enregistrer son nom dans la base de données WINS. Ce qui est réalisé automatiquement à partir du moment ou l'adresse IP du serveur WINS est définit dans la configuration TCP/IP de la machine.

5 Connexion à un hôte distant

La version standard de Windows XP Professionnel est apte à utiliser sans aucun outil tierce les applications protocolaires TCP/IP comme les protocoles FTP (transfert de fichier à distance) et Telnet (ouverture de session à distance).

Il existe deux façons de se connecter à un serveur ftp à partir de Windows XP :

- La première à partir de l'invite de commande avec la commande ftp. Une fois l'outil lancé, tapez help pour avoir une liste des commandes de navigation.
- La seconde façons d'accéder à un serveur ftp via Windows XP est Internet explorer qui supporte une syntaxe d'accès à un serveur ftp : ftp://login_utilisateur:pass_utilisateur@adresse_du_serveur.

Le client telnet ce lance lui aussi à partir de l'invite de commande avec la commande **telnet**. Il suffit ensuite de faire appel à la commande **help** pour obtenir la liste des commandes utilisable.



Module 9

Configuration de Microsoft Windows XP Professionnel pour fonctionner sur des réseaux Microsoft

1 Etude des groupes de travail et des comptes d'utilisateur

Un groupe de travail est un ensemble d'ordinateur connecté à un réseau qui partage des ressources. Chacun des comptes utilisateur voulant accéder aux ressources du réseau devra être recréer sur chacune des machines auxquels il voudra accéder (ex : 3 utilisateurs pour 3 machines = 9 comptes à créer ou 50 utilisateurs pour 50 machines = 2500).

Ce type de structure est envisageable dans le cas d'une petite entreprise ayant peu d'ordinateur mis en réseau. Cela évite de mettre en place un serveur.

On distingue trois types de compte utilisateur :

- **Compte d'utilisateur local :** Permet d'ouvrir une session localement sur un ordinateur. Il est stocké dans la base SAM de l'ordinateur.
- **Compte d'utilisateur de domaine :** Permet d'ouvrir une session sur le domaine, et par conséquent d'accéder aux ressources de ce dernier. Il est stocké dans l'annuaire Active Directory.
- Compte d'utilisateur prédéfini : Administrateur et Invité, on ne peut pas supprimer ces comptes. Le compte invité est désactivé par défaut. La compte Administrateur et les seul compte par défaut qui à TOUT les droits d'administration et de gestion sur l'ordinateur.

2 Création et authentification de comptes d'utilisateur locaux

Pour créer un compte d'utilisateur local, il faut passer par la fenêtre **Gérer** (disponible via le menu contextuel du Poste de travail), puis choisir l'option **Utilisateur et groupes locaux**, puis choisir l'option **Nouvel utilisateur** en faisant un clic droit sur **Utilisateur**. Il s'agit après d'entrer les informations relatives à cet utilisateur.

Une fois le compte utilisateur créer, il faut savoir qu'il aura des droits **limités**, cela signifie que l'utilisateur qui utilisera ce compte pour se connecter à l'ordinateur ne pourra pas effectuer des taches administratives comme par exemple installer un nouveau pilote pour un périphérique.

La méthode la plus facile pour changer le rang du compte utilisateur consiste à passer par le **Panneau de configuration** et d'entrer dans le menu **Compte d'utilisateurs**, puis sélectionner le compte que l'on veux modifier, cliquer sur **Propriété**, choisir l'onglet **Appartenance au groupe** et enfin choisir le niveau d'accès de l'utilisateur. Notez qu'il y a trois options et non deux (Administrateur, et limité). La dernière option, **Autre**, permet de personnaliser le niveau d'accès du compte en l'affectant à un groupe ayant des niveaux d'accès bien particuliers.

Il est important de comprendre que l'une des plus grandes caractéristiques d'un groupe de travail est l'authentification qui se fait à un niveau local. C'est-à-dire que c'est la machine où l'utilisateur se connecte qui validera ou non l'ouverture de session. Si celle-ci abouti, l'utilisateur obtiendra un **jeton d'accès** qui constituera l'indentification de l'utilisateur pour cet ordinateur local et contient les paramètres de sécurité de l'utilisateur (ex : la liste des groupes auxquels il appartient).

3 Configuration de la sécurité locale

La console **MMC** est l'un des principaux outils utilisés pour gérer les ordinateurs exécutant Windows XP Professionnel. Ce programme à lui seul ne peut pas permettre de gérer l'ordinateur, par contre il est possible d'y ajouter des modules de gestion, ou composants logiciels enfichables qui permettrons de configurer la sécurité des ordinateurs locaux (ex : la fenêtre **Gérer**, accessible depuis le menu contextuel du Poste de Travail).

Pour accéder à la console MMC, cliquez sur **Démarrer**, sur **Exécuter**, tapez **MMC**, puis validez avec **OK**. Ouvrez ensuite le composant MMC que vous voulez utiliser (par exemple c:\Windows\system32\compmgmt.msc, pour la gestion de l'ordinateur).



Il est également possible de créer sa propre console **MMC** en combinant plusieurs composant logiciel enfichable, puis en sauvegardant la console obtenue sous un nom descriptif.

Le composant logiciel enfichable **Stratégie de groupe** contient les paramètres *Configuration ordinateur*. A partir de cette console, il est possible de configurer plusieurs stratégies, notamment la **Stratégie de mot de passe**. Dans cette stratégie il est possible de définir les paramètres suivants :

- Historique de mots de passe.
- Durée de vie maximale et minimale d'un mot de passe.
- Complexité du mot de passe.
- Longueur minimale du mot de passe.
- Utiliser un algorithme à cryptage réversible pour l'ensemble des mots de passes.

La stratégie de verrouillage du compte permet de définir les paramètres suivants :

- Durée de verrouillage des comptes
- Nombre d'échec d'ouverture de session maximum tolérer, avant verrouillage du compte.
- Nombre minutes à attendre après verrouillage du compte pour que celui-ci soit de nouveau actif

De nombreux autres paramètres sont configurables à partir de cette console. Il est par exemple possible de spécifier dans les **Stratégie locales**, les **Attribution des droits utilisateur**. Ces paramètres définissent si un utilisateur ou un groupe d'utilisateur a ou n'a pas certains droits comme par exemple :

- Accéder à l'ordinateur depuis le réseau
- Ouvrir une session localement
- Arrêter le système
- Déboguer des programmes, etc....

4 Configuration des options d'ouverture de session dans un groupe de travail

Par défaut, Windows XP permet aux utilisateurs d'un groupe de travail d'ouvrir une session a partir d'une liste d'utilisateur sur laquelle il n'auront simplement qu'à cliquer dessus puis à entrer leur mot de passe. Cette interface peut être désactivée pour revenir à la fenêtre d'authentification classique. Ainsi dans le **Panneau de configuration**, cliquez sur **Comptes d'utilisateurs**. Puis dans **Modifier la manière dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session** et désactivez la case à cocher **Utiliser l'écran d'accueil**.

L'option **Bascule rapide utilisateur** permet sans fermer une session d'ouvrir une autre session sur le même ordinateur. Par exemple si un utilisateur désire sauvegarder des informations dans un dossier dans lequel il n'a pas le droit d'écriture. Un autre utilisateur ayant les droits d'administrateur peu se connecter à la même machine, parallèlement à la première session et donner les droits d'écritures à l'utilisateur sans que ce dernier ai eu besoin de fermer sa session donc ces applications.

5 Configuration des options de gestion de réseau dans un groupe de travail

Le partage de connexion Internet (Internet Connection Sharing) permet de connecter plusieurs ordinateurs à Internet en utilisant une seule connexion Internet.

Dans le cadre d'un partage de connexion, seul l'ordinateur hôte ICS (ordinateur partagent sa connexion) est visible sur Internet, les autres ordinateur (les clients) sont protégés par un pare-feu (ou firewall). Impossible donc qu'une personne de l'extérieur n'y accède directement.

Pour partager une connexion Internet, il suffit d'utiliser l'assistant Configuration du réseau sur chacun des ordinateurs appartenant au groupe de travail devant se connecter à Internet. Il s'agit ensuite de suivre les instructions.

La configuration des paramètres réseau de l'ordinateur (qui s'effectue via l'Assistant Configuration réseau) comprend plusieurs paramètres :



- Le nom d'ordinateur qui l'identifie sur le réseau. Ce nom est limité à 15 caractères et ne peut contenir les signes suivants : « ; : « » < > * + = / | ? , ».
- La description d'ordinateur qui comme son nom l'indique permet de faire une description de l'ordinateur
- Le nom du groupe de travail

Il ne reste plus qu'à cliquer sur **Suivant** afin de confirmer les paramètres entrés.

6 Intégration à un domaine

L'implémentation de machines dans un domaine va leurs permettre de partager une base de compte commune ce qui va rendre plus simple l'administration.

Exemple : l'ajout de l'accès d'un nouvel utilisateur sur toutes les machines d'un domaine va simplement consister en la création d'un seul compte sur le contrôleur de domaine.

L'intégration de l'ordinateur à un Domaine est tout à fait semblable à celle d'un groupe de travail. L'utilisateur doit cependant avoir en sa possession trois éléments qui sont :

- Le nom du domaine à rejoindre.
- Un compte d'ordinateur existant sur le contrôleur de domaine.
- Un serveur exécutant le service DNS.



Module 10 Prise en charge des utilisateurs distants

1 Etablissement de connexion d'accès distant

Une connexion d'accès distant permet à des utilisateurs de ce connecter à distance à un réseau privé. En mettant en place cette solution, des utilisateurs peuvent à distance (de chez eux, ou à l'autre coin de la planète par exemple) accéder à des ressources présentent sur le réseau de leur entreprise.

Afin de mettre en place ce type de connexion, il faut dans un premier temps configurer la **connexion sortante** c'està-dire la connexion du client vers le serveur de connexion à distance. Il existe trois types de connexion sortante :

- **Connexion Internet** : Connexion fournis par un fournisseur d'accès Internet en utilisant un modem câble, une ligne RNIS, ou un modem DSL
- Connexion à des réseaux privés : Ce sont les connexions d'accès à distance (ou VPN)
- **Connexion avancé :** Ces connexions sont utilisées pour configurer directement une connexion avec un autre ordinateur en utilisant un câble.

L'Assistant nouvelle connexion permet de paramétrer une connexion directe par câble. Il s'agit du type de connexion la plus facile et la plus sécurisé, mais elle n'est envisageable que si l'ordinateur client et le serveur se trouvent sur le même site.

Ce même assistant permet également de créer et configurer des connexions sortantes d'accès à distance et large bande vers un fournisseur de service Internet par le biais duquel on peut se connecter à un réseau privé. Cette connexion utilise une ligne téléphonique RTPC avec une connexion ordinaire type modem 33.6 ou 56 K, ou à large bande avec des modems câbles, DSL ou une ligne RNIS.

Une fois la connexion sortante configurée, il ne reste plus qu'à établir une connexion d'accès distant en utilisant un logiciel d'accès distant.

Il est important de noter qu'avant d'envoyer des paquets de type réseau local à un serveur d'accès distant, l'ordinateur client doit d'abord encapsuler et encoder ces paquets du protocole de transport LAN (ex : TCP/IP) afin de permettre au message d'arriver jusqu'au serveur d'accès à distance. Puis ce serveur décapsule le protocole d'accès à distance, et encapsule les données dans un paquet de protocole de réseau local.

Windows XP prend en charge trois types de protocoles d'accès distant

- Protocole PPP : C'est le protocole le plus couramment employé à grâce à sa polyvalence.
- Protocole SLIP : Permet de se connecter à un serveur SLIP. Fréquemment utilisé avec Telnet.
- Protocole RAS : Permet de se connecter aux serveurs exécutant Win 3.1 ou MS-DOS.

Les connexions à liaisons multiples permettent aux ordinateurs clients d'augmenter leurs bandes passantes en rajoutant des périphériques de connexion à distance. Ainsi si un ordinateur possède deux modems 56 K/s, et que le serveur d'accès à distance en possède également deux, le client peut solliciter en même temps les deux modems du serveur afin de doubler sa bande passante et ainsi atteindre une bande passante de 112 K/s.

Le **protocole BAP** permet d'améliorer ce concept en libérant un ou plusieurs périphériques de connexion entre un client et un serveur, si sa connexion n'a plus d'intérêt. En effet si un client génère un trafic de 28 K/s alors qu'il utilise une connexion à liaison multiple avec quatre modems de 56 K/s chacun, il est inutile de laisser trois de ces modem connecter, car juste un seul d'entre eux peu assurer le transfert.

2 Connexion aux réseaux privés virtuels (VPN)

Les réseaux privés virtuels permettent de fournir à un réseau physique une extension de réseau virtuel. Ainsi un utilisateur va pouvoir utiliser un réseau publique (ex : Internet) sans risque que les autres utilisateurs du réseaux publique puissent capturer les données qui y transite.



La mise en place d'un VPN nécessite l'un de ces protocoles :

- **PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) :** il crée un tunnel crypté au travers d'une liaison réseau jugée peu sûre (du point de vue de la confidentialité des informations qui y transitent).
- L2TP (Layer Two Tunneling Protocol): il fonctionne comme PPTP car il crée un tunnel, mais il ne propose pas le cryptage des données. La sécurité est mise à disposition par le biais de technologies comme IPSec.

Voici un comparatif des fonctionnalités de chacun d'entre eux :

Caractéristiques	PPTP	L2PT
Compression d'en-tête	Non	Oui
Authentification du tunnel	Non	Oui
Cryptage intégré	Oui	Non
Transmission dur des réseaux basés sur IP	Oui	Oui
Transmet sur des réseaux basés sur UDP, Frame Relay, X.25 ou ATM	Non	Oui

3 Configuration des protocoles d'authentification et du cryptage

Avant de se connecter à distance à un serveur d'accès à distance, un processus d'authentification s'exécute afin d'autoriser ou non l'accès aux ressources du réseau distant. Ceci est une mesure de sécurité importante qui peut être complété en cryptant les données qui transiteront entre l'ordinateur client et le serveur d'accès distant. Différent protocoles d'authentifications sont envisageables :

- EAP (Extensible Authentication Protocol) : il s'agit d'un complément du protocole PPP permettent à ce dernier la prise en charge de nouvelles méthodes l'authentification (cartes à puces par exemple). MD5-CHAP et EAP-TLS sont deux exemples d' EAP.
- **EAP-TLS (Transport Level Security) :** utilisé en particulier pour les certificats digitaux. Avec EAP-TLS, le serveur et le client doivent s'authentifier mutuellement.
- MD5-CHAP (Message Digest 5 Challenge Handshake Authentication Protocol): crypte les logins et les mots de passe avec un algorithme MD5.
- **RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service):** spécification pour l'authentification distante de constructeurs indépendants. Windows 2000 Professional ne peut être QUE client RADIUS.
- MS-CHAP v1 et v2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol): crypte la session complète, contrairement a MD5-CHAP. La version 2 est supportée par Windows 9x/Me, NT4 et 2000 pour les connexions VPN.
- MS-CHAP ne peut pas être utilisé par des clients non-Microsoft.
- SPAP (Shiva Password Authentication Protocol) : utilisé par les clients Shiva LAN Rover. Il crypte le mot de passe, mais pas les données.
- CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) : crypte le login, le mot de passe mais pas les données. Il peut fonctionner avec les clients non-Microsoft.
- **PAP (Password Authentication Protocol) :** il envoie le login et le mot de passe en clair.

4 Utilisation du bureau à distance

Le bureau à distance permet à l'utilisateur de se connecter à distance à un ordinateur et de contrôler ce dernier à distance. L'utilisateur se retrouve donc dans l'environnement de la machine à laquelle il se connecte (fond d'écran, apparences, fichiers locaux, etc...). L'ordinateur sur lequel est connecté l'utilisateur ne peu permettre à ce moment que l'ouverture de session de l'administrateur, cas dans lequel la connexion bureau à distance est rompue.

🐲 Connexior	n Bureau à distance	
2	Bureau à distance Connexion	
Ordinateur :	172.16.31.2	•
	<u>C</u> onnexion Annuler	<u>A</u> ide <u>O</u> ptions >>

Les paramètres relatifs à l'utilisation du bureau à distance sont configurables via les propriétés du **Poste de travail**, dans l'onglet **Utilisations à distance**.

La connexion à distance peut s'effectuer grâce à l'outil mstsc.exe présent dans %SystemRoot%\System32\.



Module 11

Configuration de Windows XP Professionnel pour l'informatique mobile

1 Configuration de matériel pour l'informatique mobile

Si un utilisateur possède un ordinateur portable équipé de Windows XP Professionnel, il se peut que l'ordinateur soit connecté à des environnements de travail différent. En effet, l'ordinateur portable peu être connecté au bureau de l'utilisateur à une station d'accueil ayant un matériel que l'utilisateur n'a pas chez lui. Pour éviter de re-configurer les pilotes à chaque fois que l'ordinateur change d'environnement, Windows XP propose de créer des **profils matériels** qui permettront de sauvegarder un environnement de travail Hardware. Ainsi au démarrage de l'ordinateur, l'utilisateur aura un choix entre différents profils, et pourra choisir le plus adéquate par rapport à l'environnement auquel est connecter son ordinateur portable.

La création de profils est accessible via l'onglet **Profils matériel** des propriétés systèmes.

2 Configuration des options de gestion de l'alimentation pour l'informatique mobile

Windows XP Professionnel prend en charge une technologie de gestion de l'alimentation appelée ACPI (*Advanced Configuration and Power Interface*). Cette technologie permet à Windows XP d'adapter la consommation d'énergie aux interactions de l'utilisateur, des pilotes de périphériques, ou des applications.

Windows XP prend également en charge l'APM (*Advanced Power Management*) qui utilise une gestion avancée de l'alimentation.

Les paramètres relatifs à la consommation d'énergie sont configurables en cliquant successivement sur Démarrer, Panneau de configuration, Performances et maintenances et maintenance et options d'alimentation.

Notez qu'il existe deux modes de veille :

- Veille classique : Arrêt du moniteur et du disque dur, mais le système d'exploitation continue de fonctionner en mode de consommation réduite.
- Veille prolongée : Le contenu de la mémoire vive est enregistré sur le disque dur (dans le fichier hyberfil.sys), l'ordinateur s'éteint, puis restore le contenu de la mémoire vive au redémarrage.

3 Mise à disposition des fichiers, dossiers et pages Web pour une utilisation hors connexion

Certains utilisateurs ne peuvent pas toujours être connecté au réseau de leur entreprise quand ils travaillent. Windows XP Professionnel propose toutefois une solution qui consiste à mettre en caches certains fichiers présents sur le réseau afin de permettre à l'utilisateur de consulter et manipuler ces fichiers même quand il n'est plus connecté à ce réseau. Une synchronisation s'effectuera par la suite quand l'utilisateur se reconnectera au réseau afin de mettre à jours les fichiers réseau si l'utilisateur les avaient modifié.

Pour configurer l'ordinateur afin qu'il puisse utiliser les fichiers en mode hors connexions cliquez successivement sur **Démarrer**, **Poste de travail**, **Outils** et **Options des dossiers**. Sélectionnez ensuite l'onglet **Fichiers hors connexion**.

Ensuite, il suffit de se rendre dans le dossier réseau que l'on veut rendre accessible en mode hors connexion, et de cliquer successivement sur **Fichier**, puis **Rendre disponible hors connexion** pour que ce dossier soit accessible en mode hors connexion.

Par défaut, tout dossier partagé sur un ordinateur exécutant Windows XP Professionnel peut être activé pour une utilisation hors connexion. Cependant, vous devez désigner le dossier comme étant un dossier partagé avant de pouvoir spécifier la méthode de mise en cache à activer. Vous pouvez aussi choisir de désactiver la mise en cache sur un dossier partagé.



La même opération est disponible pour le contenue des pages Web. En étant sur une page Web, il suffit de cliquer sur **Favoris** puis **Ajouter aux favoris** et enfin sur **Rendre disponible hors connexion** pour rendre la page en question disponible en mode hors connexion.

Pour lancer l'outil Synchroniser et configurer les paramètres de synchronisation, l'utilisateur doit cliquer successivement sur Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, et enfin Synchroniser.



Module 12

Surveillance des ressources et des performances

1 Indentification des informations système

L'outil Informations systèmes qui se trouve par défaut dans "C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe" permet de déterminer rapidement et facilement l'OS, la quantité de mémoire, les versions BIOS, l'environnement système, et les ressources matériels du système.

🕐 Informations système 📃 🗆 🗙				
Fichier Edition Affichage Outils ?				
Résumé système Image: Ressources matérielles Image: Composants Image: Environnement logiciel Image: Paramètres Internet Image: Applications Office 10	Élément Système d'exploitation Version Éditeur Ordinateur Fabricant Modèle Type Processeur Version du BIOS/Date Version SMBIOS Répertoire Windows Répertoire Windows Répertoire système Périphérique de démarrage Option régionale Couche d'abstraction matéri Utilisateur Fuseaux horaires Mémoire physique totale Mémoire physique disponible ◀	Valeur Microsoft Windows XP Professionnel 5.1.2600 Nu 2600 Microsoft Corporation SPEEDY_GONZALES MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6330 PC à base X86 x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 AuthenticAlv Award Software International, Inc. 6.00 PG, 0 2.2 C:\WINDOWS C:\WINDOWS\System32 \Device\Harddisk\Volume7 France Version = ''5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) SPEEDY_GONZALES\ALET Yann Paris, Madrid (heure d'été) 256,00 Mo 101.22 Mo		
Rechercher :		Rechercher Fermer la recherche		
Catégorie sélectionnée uniquement				

2 Utilisation du gestionnaire des tâches pour surveiller les performances du système

Le Gestionnaire des tâches, accessible en pressant en même temps les touches CTRL+ALT+SUPPR, puis en cliquant sur Gestionnaire des tâches, permet d'obtenir la liste des processus en cours d'exécution ainsi que les ressources systèmes sollicitées pour chacun de ces processus. Cela permet de détecter des anomalies comme par exemple un petit processus prenant la quasi-totalité de la mémoire système ralentissant ainsi ce dernier de façons importantes. Il est donc possible de détecter ces processus et de les arrêter.

30	Gestionnaire des tâches de Windows					
Eich	fichier Options Affichage ?					
Applications Processus Performances Mise en réseau						
	Nom de l'image	Nom de l'utilisateur	Processeur	Util. mémoire	•	
	MSMSGS.EXE	ALET Yann	00	5 628 Ko		
	SVCHOST.EXE	SYSTEM	00	2 392 Ko		
	WINWORD.EXE	ALET Yann	00	19 752 Ko		
	AgentSvr.exe	ALET Yann	00	256 Ko		
	DavCData.exe	SYSTEM	00	48 Ko		
	Icq.exe	ALET Yann	00	5 628 Ko		
	SPOOLSV.EXE	SYSTEM	00	996 Ko 🚊	-	
Afficher les processus de tous les utilisateurs					IS	
rocessus : 41 UC utilisée : 8% Mém. util. : 307560 Ko / 633688 K						

Il est également possible via l'onglet processus de définir la priorité de certains processus.

L'onglet **Performance** renseigne l'utilisateur sur l'intensité d'utilisation du microprocesseur et du fichier d'échange via un graphique.

Enfin l'onglet **Mise en réseau** renseigne l'utilisateur sur l'intensité du trafic réseau sur chacune des connexion via là encore à un graphique.



3 Utilisation des outils Performances et maintenance pour améliorer les performances

L'outil **Performance et maintenance** présent dans le panneau de configuration permet à l'utilisateur d'améliorer les performances de l'ordinateur. Cet outil permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Ajuster les effets visuels : Configurer les effets visuels de l'ordinateur, des performances du processeur, de l'utilisation de la mémoire et de la mémoire virtuelle.
- Libérer de l'espace sur votre disque dur : Suppression des fichiers temporaires et des fichiers inutiles.
- Réorganiser les éléments sur votre disque : Défragmentation du disque dur

Notez que l'onglet **Avancé** des **Options de performance** permet de définir si tous les programmes reçoivent la même quantité de ressources système ou si le programme d'avant plan en reçoit d'avantage.

La taille minimum recommandée pour le fichier d'échange (pagefile.sys) est de 1.5 fois la taille de la mémoire RAM installée. Un système qui a 64 MB devrait avoir un fichier d'échange de 96 MB. La taille maximum du fichier d'échange ne doit pas excéder 2.5 fois la taille de la RAM installée.

On paramètre ces propriétés via l'onglet Performance de la boîte de dialogue des Propriétés du Système (bouton Changer). Le fichier d'échange est le plus efficace quand il est réparti sur plusieurs disques, mais pas lorsqu'il se trouve sur les partitions système ou d'amorçage.

4 Surveillance des journaux d'évènement

Les journaux d'évènement permettent à l'utilisateur d'avoir un suivit écrit des activités des applications et du système. On distingue trois types de journauxsur Windows XP Professionnel:

- Journal des applications : Ce journal contient les erreurs de programmes indépendants de Windows XP installé par l'utilisateur. Les erreurs signalés sont celles que le développeur à demander de signaler en cas d'exception.
- Journal de sécurité : Ce journal répertorie les événements relatifs aux stratégies d'audit appliquées à l'ordinateur. Ainsi, seront signalé dans ce journal, toutes les tentatives de connexion échoués, accès refusé à un fichier particulier à un utilisateur donné, etc....
- Journal système : Ce journal répertorie les événements relatifs aux composants systèmes de Windows XP professionnel, par exemple l'échec du chargement d'un pilote de périphérique.

On distingue également trois types d'événements :

- Information : Opération réussi.
- Avertissement : Détection d'une source éventuelle d'erreur
- Erreur : Problème significatif lié au fonctionnement du système.

On peut afficher le journal des événements via l'Observateur d'événement présent dans la Panneau de configuration.

🕌 Observateur d'événements				_ 🗆	×
Eichier Action Affichage ?					
🔟 Observateur d'événements (local)	Système 2 099 événement(s)				
Application Sécurité Système	Туре	Date	Heure	Source	
	Informations	20/10/2002	18:16:05	Application Popup	
	Informations	20/10/2002	18:16:05	Application Popup	
	Informations	20/10/2002	18:16:05	Application Popup	
	Informations	20/10/2002	18:16:05	Application Popup	
	Avertissement	20/10/2002	18:16:32	LsaSrv	
	\Lambda Avertissement	20/10/2002	18:16:32	LsaSrv	
	Erreur	20/10/2002	18:16:30	W32Time	ᆂ
	 			•	



5 Configuration de la fonctionnalité Compatibilité de programmes

L'assistant Compatibilité des programmes permet à certains programmes ayant été développé pour fonctionner uniquement sous Windows 95 de fonctionner correctement sur Windows XP Professionnel. En effet, ceci permet de créer pour le programme en question un environnement proche du système sur lequel il est sensé fonctionner. Il est ainsi possible d'émuler les OS suivant sous Windows XP :

- Microsoft Windows 95
- Microsoft Windows NT Version 4.0 (Service Pack 5)
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Millenium
- Microsoft Windows 2000

Pour lancer cet assistant cliquez successivement sur : Démarrer, Programmes, Accessoires, Assistant Compatibilité. Il s'agit ensuite de suivre les instructions.

On peut également effectuer la compatibilité de programme en faisant un clic droit sur le fichier exe de l'application qui pose problème et de sélectionner dans l'onglet compatibilité le nom du système que l'on désire émuler.



Notes :



Notes :



Notes :

